

石見ケーブルビジョン
インターネット接続マニュアル

ホームページ公開編

2012年6月 第1版

石見ケーブルビジョン株式会社

設定手順書の構成

目 次 設 定 編	設定手順書です。設定の際にお読みください。
	1. ホームページの公開..... 2 ホームページの掲載および更新の流れについてご説明いたします。

ご注意！

本マニュアルにて表示される画面はお客様の利用されている環境により異なる場合があります。

詳細についてはメーカー又は販売店にお問い合わせ下さい。

1. ホームページの公開

1-1 ホームページの掲載または更新の流れ

ホームページを公開するためには、石見ケーブルビジョンの WWW サーバーにデータの格納（アップロード）を行う必要があります。

ホームページの掲載、更新の流れは以下のようになります。

1. パソコンでホームページのデータを作成
2. FTP ソフトで作成したホームページのデータをアップロード
3. 公開（インターネット上から閲覧可能）

本手順書では、フリーウェアの FTP ソフト「FFFTP」を例に具体的な手順を説明します。

FFFTP は、雑誌の付録やインターネットから入手可能です。

FFFTP のホームページ : <http://sourceforge.jp/projects/ffftp/>

・ホームページデータのトップページは、「index.htm」または「index.html」にて作成してください。

1-2 準備

FTP ソフトを使用して WWW サーバーへ接続するためには、下記の情報が必要となります。お手持ちの登録通知とあわせてご確認ください。

ホスト名	user.iwamicatv.jp
ユーザ名	登録通知の FTP アカウント
パスワード	登録通知の FTP パスワード
ローカルの初期フォルダ	空白
ホストの初期フォルダ	public_html

【ホームページ関連】	ホームページ容量	30MB	
	FTP アカウント/パスワード	taro	ABcd1234
	接続ホスト名	user.iwamicatv.jp	
	お客様のホームページアドレス	http://user.iwamicatv.jp/yoshu/	
	転送先フォルダ	public_html	

①FTPアカウント
②FTPパスワード
③ホスト名
④お客様のホームページアドレス
①転送先フォルダ


1-3 ホームページの更新方法

1-3-1 インターネットに接続している状態で、FFFTP を起動します。




1-3-2 はじめて WWW サーバーへ接続するときは、「ホストの設定」を行います。

[ホスト一覧] の画面で、[新規ホスト] をクリックします。




1-3-3 表示された「ホストの設定」の画面で以下のように入力し、「OK」をクリックします。




ホスト名	user.iwamicatv.jp
ユーザー名	『登録通知』に記載されている「FTP アカウント」を入力します。 (1-2にて記載しました”①FTP アカウント”の項目)
パスワード	登録通知』に記載されている「FTP パスワード」を入力します。 (1-2にて記載しました”②FTP パスワード”の項目) ※大文字、小文字に気を付けて入力ください。
ローカルの初期フォルダ	空白
ホストの初期フォルダ	/public_html

1-3-4 ホスト一覧の中から「user.iwamicatv.jp」を選択し、「接続」をクリックします。



- 1-3-5 画面の左側に自分のコンピュータの内容が表示され、右側にサーバーの内容が表示されます。
この状態で、左側のファイルの一覧の中から転送したいファイルを選択し、[↑] ボタンをクリックします。
画面の右側に選択したファイルが転送されたことを確認します。



- 1-3-6 転送が完了したら、インターネットエクスプローラ等に自分のホームページのアドレス（7-2に記載しました「④お客様のホームページアドレス」の項目）を入力し、データが転送されていることを確認します。

